



## Medidas libro de firmas



Cortamos dos trozos de cartón base para la portada.

Un trozo de 15,8 cm x 4 cm y otro trozo de 15,8cm x 17 cm, teniendo en cuenta que habrá que dejar 0,5 cm entre los dos cuando peguemos el papel decorado.




Cortamos un trozo de cartón base para la contraportada de 15,8 cm x 21,5 cm



Las hojas interiores serán de 14,8 cm x 21 cm y marcaremos cada una a los 4 cm para facilitar la apertura cuando se abra el libro.


## Medidas libro de firmas




Cortamos dos trozos de papel decorado para forrar las tapas.

Para la parte exterior un trozo medirá 18 cm x 9 cm. Marcamos 1,5 cm en tres de los lados y en el cuarto troquelaremos el borde con la troqueladora que mas nos guste teniendo en cuenta la medida del corte.

El otro trozo será de 18cm x 17 cm y marcaremos a 1,5 cm igualmente en tres lados.



Cortamos dos trozos de papel decorado de 15 cm x 21 cm para forrar el interior de las tapas.



Para crear la guía de los agujeros que vamos a necesitar cortamos un trozo de papel de 14,8 cm de ancho y marcamos dos líneas verticales a los 0,6 cm y a los 1,9 cm.

En la parte horizontal marcamos los agujeros de manera alternativa empezando por la línea del 0,6 cm a los 1,1cm - 2,1cm- 3,6cm - 4,9cm - 6,2cm - 7,9cm - 8,8 cm - 10 cm - 11,3cm - 12,5cm - 13,9cm